So implementieren Sie den Hotfix

1. **Stellen Sie fest, welche Version der uniFLOW-Software Sie verwenden, um die entsprechenden Hotfix-Dateien zu nutzen.**

   - IT-Administratoren müssen sich bei ihrer uniFLOW-Serverkonfiguration (Portal) anmelden.
   - Wenn Sie angemeldet sind, wählen Sie die Option „Info“ unten links auf dem Bildschirm aus.
   - Die uniFLOW-Serverbeschreibung erkennt, welche Version von uniFLOW verwendet wird.

   1. Wählen Sie die Registerkarte „Info“, wenn Sie bei der uniFLOW-Serverkonfiguration angemeldet sind.
   2. Stellen Sie die uniFLOW-Serverversion wie im obigen Beispiel „uniFLOW Server: 2018 LTS SR7“ fest.

   - Bitte notieren Sie sich die von Ihnen verwendete uniFLOW-Version, damit Sie den richtigen „Hotfix“ für diese Version von uniFLOW herunterladen können.
   - Die Hotfix-Dateien finden Sie auf der Canon Support-Website.
   - Suchen Sie nach der entsprechenden Hotfix-Datei für Ihre uniFLOW-Version.
   - Laden Sie die Dateien herunter, und stellen Sie sie auf dem uniFLOW-Server zur Verfügung.

   * V5.1 SRx und V5.2 SRx werden nicht mehr unterstützt. Wenn Sie diese Versionen jedoch aktualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an Canon.

2. **Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie beim uniFLOW-Server angemeldet sind.**

   a. **<u>Ursprüngliche Verhaltensweisen auf dem uniFLOW-Server sichern</u>**

   - Sichern Sie die ursprünglichen Verhaltensweisen von (Universal) Login Manager und ICARUS Server for Web auf dem uniFLOW-Server.
   - Erstellen Sie eine Sicherung der folgenden ICARUS-Skriptdateien (.isa)

   von: “..\uniFLOW\WebClient\icarus\packages\”

LMCARDTYPELOGIN.isa

LMPINCODETYPELOGIN.isa

LMUSERNAMEPWDTYPELOGIN.isa

UNIFIEDLOGIN.isa (not available in uniFLOW V5.3 SRx)

WE_SET_WORKFLOW_USER.isa (not available in uniFLOW V5.3 SRx)

b. <u>Neue Verhaltensweisen auf dem uniFLOW-Server implementieren</u>

- Implementieren Sie die neuen Verhaltensweisen von (Universal) Login Manager und ICARUS Server for Web auf dem uniFLOW-Server **(stellen Sie sicher, dass Sie, wie zuvor beschrieben, die Dateien für die richtige Version herunterladen)**.
- Stellen Sie **Logging Level** (Protokollierungsstufe) im **Techsupport Log** (Techsupport-Protokoll) unter http://localhost/pwserver/techsupport.asp auf **Flow** (Fluss) (optional).
- Kopieren Sie die folgenden ICARUS-Skriptdateien

(.isa) nach:

"..\uniFLOW\WebClient\icarus\packages\install\"

LMCARDTYPELOGIN.isa

LMPINCODETYPELOGIN.isa

LMUSERNAMEPWDTYPELOGIN.isa

UNIFIEDLOGIN.isa (not available in uniFLOW V5.3 SRx)

WE_SET_WORKFLOW_USER.isa (not available in uniFLOW V5.3 SRx)

Hinweis: Der Ordner „Install" (Installieren) funktioniert wie ein Hotfolder. Die Dateien werden nach einigen Sekunden ausgeblendet und automatisch installiert.

Das Kopieren der oben genannten Dateien muss **nur** auf dem uniFLOW-Server durchgeführt werden. Die Verhaltensweisen werden automatisch mit dem verbundenen RPS (falls verfügbar) synchronisiert*. Der uniFLOW-Hauptserver wird automatisch mit allen verbundenen RPS im nächsten Synchronisierungsintervall synchronisiert. Es ist kein Neustart von uniFLOW-/RPS-Diensten erforderlich.

**Wenn das interne Ressourcenmanagement deaktiviert wurde, müssen die Dateien des (Universal) Login Manager manuell in das verbundene RPS kopiert werden. Kopieren Sie in diesem Fall die Icarus-Skriptdateien nach:*

"..\uniFLOW Remote Print Server\Web\Icarus\Packages\install\" auf allen verbundenen Remote-Druckerservern.

Wenn **Logging Level** (Protokollierungsstufe) auf **Flow** (Fluss) eingestellt wurde, wird eine entsprechende Nachricht im Protokoll angezeigt wie z. B.

„Die Skriptdatei C:\Program Files (x86)\uniFLOW\WebClient\Icarus\packages\install\USERNAMEPWDTYPELOGIN.isa wurde erfolgreich installiert."

Hinweis: Vergessen Sie nicht, Logging Level (Protokollierungsstufe) nach der erfolgreichen Implementierung wieder auf „Error (Standard)" (Fehler (Standard)) zurückzusetzen.

c. <u>Neue Verhaltensweisen speichern</u>

Speichern Sie die Verhaltenskonfiguration von **(Universal) Login Manager**, um das Verhalten bei verbundenen Geräten erneut zu laden.

- Öffnen Sie die uniFLOW-Serverkonfiguration, und navigieren Sie zu: ***Connections (Verbindungen) – MEAP & miniMIND – Default Behaviour (Standardverhalten)***. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Speichern Sie die Verhaltenskonfiguration des **ICARUS Server for Web**, um das Verhalten bei verbundenen Geräten erneut zu laden.

- Öffnen Sie die uniFLOW-Serverkonfiguration und navigieren Sie zu: ***Connections (Verbindungen) – ICARUS Server for Web – Default Behaviour (Standardverhalten)***. Klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Canon Support-Mitarbeiter oder einen autorisierten uniFLOW-Vertriebspartner.